

## Im Fokus: Casio FX-800DE CW

### Das Buch zum Rechner:

Schnell und einfach erklärt mit vielen Beispielen und Aufgaben.



Für mehr Erfolg  
in Mathe!

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Der Taschenrechner</b>	<b>8</b>
1.1	Erste Rechnungen . . . . .	9
1.2	Bearbeiten und Löschen der Eingaben . . . . .	10
1.3	Der Rechnungsablaufspeicher . . . . .	11
1.4	Mehrere Rechenschritte hintereinander – Ans . . . . .	12
<b>2</b>	<b>Weitere Rechnungen</b>	<b>13</b>
2.1	Rechnen mit Klammern . . . . .	13
2.2	Rechnen mit Brüchen . . . . .	13
2.3	Der Variablenspeicher . . . . .	15
2.4	Potenzieren und Wurzelziehen . . . . .	17
2.5	Trigonometrie . . . . .	18
2.6	Die Exponentialschreibweise . . . . .	19
<b>3</b>	<b>Funktionen untersuchen</b>	<b>20</b>
3.1	Funktionswerte direkt berechnen . . . . .	20
3.2	Wertetabellen . . . . .	21
<b>4</b>	<b>Funktionen im «CATALOG»</b>	<b>23</b>
4.1	Summation und Produkt . . . . .	23
4.2	Division mit Rest . . . . .	24
4.3	Logarithmusfunktionen . . . . .	25
4.4	Prozent, Fakultät und Binomialkoeffizient . . . . .	25
4.5	Zufallszahlen . . . . .	26
4.6	Numerische Berechnung . . . . .	27
4.7	Winkel/ 60S . . . . .	28
4.8	Hyperbol./Trig . . . . .	28
4.9	Ingenieur-Symbol . . . . .	29
4.10	Wissenschaftliche Konstanten . . . . .	29
4.11	Anderes . . . . .	29
<b>5</b>	<b>Die Mathebox</b>	<b>30</b>
<b>6</b>	<b>Verteilungsfunktionen</b>	<b>32</b>
6.1	Die Binomialverteilung . . . . .	32
6.2	Die Normalverteilung . . . . .	38

<b>7 Der QR-Code-Generator</b>	<b>42</b>
<b>8 Einstellungen</b>	<b>45</b>
8.1 Die Recheneinstellungen . . . . .	45
8.2 Die Systemeinstellungen . . . . .	48
8.3 Zurücksetzen des Geräts . . . . .	49
8.4 Fehlermeldungen . . . . .	49
<b>Lösungen der Aufgaben</b>	<b>50</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>61</b>

## Wie arbeitest du mit diesem Buch?

Dieses Buch soll dir die Arbeit mit dem Taschenrechner fx-800DE CW erleichtern. Es will nicht die Bedienungsanleitung ersetzen, vielmehr sollst du anhand von vielen Beispielen die Möglichkeit haben, den Taschenrechner kennenzulernen. Daher wird nicht systematisch jede denkbare Funktion des Geräts abgearbeitet, sondern es werden durch Beispiele die Themen vorgestellt, die in der Schule eine Rolle spielen.

## Wie ist das Buch aufgebaut?

Das Buch besteht aus mehreren Kapiteln. In den ersten Kapiteln lernst du die grundlegenden Funktionen des Rechners kennen, dann schließen sich weitere Themen an, manche davon wirst du sofort brauchen, manche noch nicht.

Am Anfang jedes Kapitels wird kurz erläutert, worum es geht. Dann wird in der Regel eine zum Thema passende Beispielaufgabe gerechnet. Anschließend werden Bemerkungen und typische Fehlerquellen aufgelistet. Man lernt am besten durch Üben. Deswegen gibt es zu jedem Thema eine oder mehrere Übungsaufgaben. An diesen kannst du direkt anwenden, was du gerade gelesen hast.


Das Kapitel Vertiefungs- und Anwendungsaufgaben enthält viele Aufgaben, die in sehr ähnlicher Form auch in der Schule gerechnet werden. Bei den Lösungen sind dann immer die entsprechenden Taschenrechnereingaben angegeben, so kannst du den Umgang mit dem Rechner noch weiter üben.

Wichtige Tipps werden durch dieses Symbol am Rand hervorgehoben.



Robert Neumann und Helmut Gruber

# 1 Der Taschenrechner




Der Taschenrechner ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Du kannst dies auch an den Farben der Tasten sehen:

- Die Zahlen und die Tasten mit den sogenannten «Grundrechenarten» und die Tasten für die mathematischen Funktionen sind grau.
- Die SHIFT-Taste für die Tastenzweitbelegung ist blau.
- Oben in der Mitte befinden sich die Navigationstasten.
- Rechts neben den Navigationstasten befinden sich die Tasten für «ganz hoch» und «ganz runter».

Du schaltest den Rechner oben rechts mit [ON] an.

Ausgeschaltet wird er durch Drücken der Tasten [SHIFT] und [AC].

Mit Hilfe der Taste [HOME] ruft man das Funktionsmenü auf.



Berechnungen  
«Normaler» Rechenmodus



Verteilungsfunktionen  
Statistische Funktionen



Wertetabellen  
Funktionen:  $f(x)$ ,  $g(x)$







Mathebox  
Würfel- und Münzwurfsimulationen

## 1.1 Erste Rechnungen

- Alle Berechnungen werden mit der Taste [EXE] gestartet.
- Auch beim Rechnen mit dem Taschenrechner gilt «Punkt- vor Strichrechnung».
- Um die blau geschriebenen Zeichen oder Befehle aufzurufen, musst du vorher die [SHIFT]-Taste drücken.

Eine Bemerkung: Zahlen, die in den Taschenrechner eingegeben werden, sind in diesem Heft ohne eckige Klammern geschrieben, damit es nicht zu unübersichtlich wird.

### Beispiele

Rechnung	Eingabe	Anzeige
$37 + 14$	37 [+] 14 [EXE]	
$15 - 29$	15 [-] 29 [EXE]	
$-5 \cdot 12$	[(-)] 5 [×] 12 [EXE]	
$37 \cdot (-6)$	37 [×] [(-)] 6 [EXE]	

### Aufgaben

Berechne:

a)  $7 + 25 =$

b)  $23 - 21 =$

c)  $12 + 3 - 24 =$

d)  $-5 + (-8) =$

e)  $-7 \cdot 11 =$

f)  $3 \cdot (-17) =$

## 1.2 Bearbeiten und Löschen der Eingaben


Der Taschenrechner besitzt eine Löschtaste und die [AC]-Taste.

- Mit der [✕]-Taste löschst du ein Zeichen bei der Eingabe, z.B. wenn du dich vertippt hast. Dabei löscht diese Taste immer das links vom blinkenden Cursor stehende Zeichen.
- Mit der [AC]-Taste löschst du den Bildschirm, z.B. wenn du eine neue Rechnung eingeben willst.


Innerhalb der Eingabe kannst du den Cursor mit den Pfeiltasten [◀] und [▶] bewegen. Wenn du die Rechnung schon ausgeführt hast, kannst du mit [◀] oder [▶] wieder in die (obere) Eingabezeile zurückkehren.

### Beispiel


Es soll  $11 \cdot 434$  berechnet werden. Nach der Rechnung merkst du, dass du dich vertippt hast, so wie z.B. im Bildschirmfoto rechts.



Mit [◀] wechselst du wieder zur Eingabe. Der Cursor blinkt nun ganz rechts neben der 435, so dass du mit [DEL] die 5 löschen kannst.



Du korrigierst die Eingabe und führst die Rechnung nochmal aus. Nun stimmt das Ergebnis.




### 1.3 Der Rechnungsablaufspeicher


Der Taschenrechner besitzt einen Speicher, in dem die letzten durchgeführten Rechnungen gespeichert werden. Um diese aufzurufen, benutzt du die Taste [▲].

#### Beispiel


Du berechnest  $800 \cdot 33$  und schließt die Rechnung mit [EXE] ab.



Anschließend führst du eine neue Berechnung aus, z. B.  $151 + 391$  und schließt auch diese Rechnung mit [EXE] ab.



Mit [▲] gelangst du wieder zur ersten Berechnung zurück. Du erkennst dies daran, dass oben im Display das Zeichen ▼ eingeblendet wird. Mit [◀] kannst du die Eingabe nun bearbeiten.



- Ob sich noch Rechnungen vor oder nach der aktuell angezeigten Rechnung im Speicher befinden, erkennst du an den Zeichen ▲ und ▼.
- Immer wenn oben im Bildschirm das Zeichen ▲ eingeblendet wird, befinden sich Inhalte im Rechnungsablaufspeicher.
- Der Inhalt des Rechnungsablaufspeichers wird gelöscht, wenn du den Rechnungsmodus wechselst oder die [ON]-Taste drückst.




## 1.4 Mehrere Rechenschritte hintereinander – Ans

Oft will man mit dem Ergebnis einer Rechnung sofort weiterrechnen. Dafür gibt es eine spezielle Taste, die diesen «Antwortspeicher» direkt einfügt. Dies ist die Taste [Ans].


### Beispiel

Es soll zuerst  $12 \cdot 23$  berechnet werden. Das Ergebnis soll notiert und anschließend 29 abgezogen werden.

Du gibst zuerst  $12 \cdot 23$  ein und erhältst als Ergebnis 276.



Nun drückst du [Ans] und anschließend [-] 29 und erhältst 247.



- Das Gerät fügt **Ans** automatisch ein, wenn man nach der Anzeige des Ergebnisses die Taste einer Rechenoperation (z.B. [+ ] oder [- ]) drückt. Es gibt aber auch Rechnungen wie Wurzelziehen, bei denen die [Ans]-Taste notwendig ist.

### Übungen

- Berechne  $134 \cdot 12$ . Gib das Ergebnis an und teile das Ergebnis durch 8. Gib das Endergebnis an.
- Berechne  $122 \cdot 12 + 16$ . Gib das Ergebnis an und teile zum Schluss durch 4. Gib das Endergebnis an.
- Die Zahl 14 soll mit 7 multipliziert werden, anschließend werden 34 abgezogen und zum Schluss durch 16 geteilt. Gib alle Zwischenergebnisse und das Endergebnis an.